

VisionLabs LUNA PLATFORM 5

Руководство по активации лицензии

v.5.58.0

Содержание

1	Введение	3
2	Активация лицензии с помощью HASP-ключа	4
2.1	Установка утилиты HASP	4
2.2	Конфигурация утилиты HASP	5
2.3	Добавление библиотеки вендора	5
2.4	Создание отпечатка системы	6
2.5	Добавление файла с лицензией вручную с помощью пользовательского интерфейса	6
2.6	Удаление старой утилиты HASP	7
2.6.1	Указание адреса сервера в настройках Licenses	8
3	Активация лицензии с помощью Guardant-ключа	9
3.1	Есть доступ к сети Интернет	10
3.1.1	Последовательность действий с доступом к сети интернет	10
3.1.2	Запуск Guardant Control Center	10
3.1.3	Активация лицензии	11
3.1.4	Сохранение идентификатора лицензии	11
3.1.5	Указание адреса сервера и ключа в настройках Licenses	12
3.2	Нет доступа к сети Интернет	12
3.2.1	Последовательность действий без доступа к сети Интернет	12
3.2.2	Запуск Guardant Control Center (основной сервер)	13
3.2.3	Генерация файла-запроса (основной сервер)	13
3.2.4	Генерация файла-лицензии (вспомогательный сервер)	14
3.2.5	Активация лицензии (основной сервер)	17
3.2.6	Сохранение идентификатора лицензии (вспомогательный сервер)	17
3.2.7	Указание адреса сервера и ключа в настройках Licenses	17
4	Обновление лицензионного ключа Guardant	18

1 Введение

Вы можете активировать лицензию либо с помощью HASP-ключа, либо с помощью Guardant-ключа.

При необходимости можно изменить вендора с HASP на Guardant и наоборот.

Выберите необходимый способ и перейдите по соответствующей ссылке ниже:

- [Активация лицензии с помощью HASP-ключа](#)
- [Активация лицензии с помощью Guardant-ключа](#)
- [Смена вендора](#)

2 Активация лицензии с помощью HASP-ключа

Примечание. Данный раздел описывает активацию лицензии только с помощью HASP-ключа. Перейдите к разделу [«Активация лицензии с помощью Guardant-ключа»](#) для ознакомления с соответствующей инструкцией.

HASP-ключ использует библиотеку «haspplib_x86_64_30147.so», находящуюся в директории /var/hasplm/.

Последовательность действий для настройки лицензии:

1. Установите на сервер утилиту HASP. Обычно утилита HASP устанавливается на отдельный сервер;
2. Запустите утилиту HASP;
3. Создайте отпечаток системы для вашего сервера и отправьте его в VisionLabs;
4. Активируйте свой ключ, полученный от VisionLabs;
5. Укажите адрес вашего сервера. Это можно сделать с помощью следующих способов:
 - **Руководство по установке:** в файле «platform_setting.json» перед началом установки LUNA PLATFORM или в настройках Configurator перед запуском контейнера Licenses
 - **Руководство по обновлению:** в настройках Configurator перед запуском контейнера Licenses
 - **Руководство по запуску через Docker Compose:** в файле «platform_setting.json» перед началом запуском скрипта

Вкладка Sentinel Keys пользовательского интерфейса (<server_host_address>:1947) отображает активированные ключи.

2.1 Установка утилиты HASP

LP использует утилиту HASP определённой версии.

Если на сервере установлена более старая версия утилиты, её следует удалить перед установкой новой версии. См. раздел [«Удаление старой утилиты HASP»](#).

Откройте директорию HASP.

```
cd /var/lib/luna/current/extras/hasp/
```

Установите утилиту HASP на сервер.

```
yum -y install /var/lib/luna/current/extras/hasp/aksusbd-*.rpm
```

Запустите утилиту HASP.

```
systemctl daemon-reload
```

```
systemctl start aksusbd
```

```
systemctl enable aksusbd
```

```
systemctl status aksusbd
```

2.2 Конфигурация утилиты HASP

Осуществить конфигурацию утилиты HASP можно с помощью файла `/etc/hasplm/hasplm.ini`.

Не выполняйте это действие, если INI файл для утилиты HASP уже сконфигурирован.

Удалите старый файл настроек, если необходимо.

```
rm -rf /etc/hasplm/hasplm.ini
```

Скопируйте INI файл с конфигурациями. Параметры не описаны в данном документе.

```
cp /var/lib/luna/current/extras/hasp/hasplm.ini /etc/hasplm/
```

2.3 Добавление библиотеки вендора

Скопируйте библиотеку вендора (x32 и x64). Она требуется для использования лицензионного ключа LP.

```
cp /var/lib/luna/current/extras/hasp/haspvlib_30147.so /var/hasplm/
```

```
cp /var/lib/luna/current/extras/hasp/haspvlib_x86_64_30147.so /var/hasplm/
```

Перезапустите утилиту

```
systemctl restart aksusbd
```

2.4 Создание отпечатка системы

Откройте директорию HASP.

```
cd /var/lib/luna/current/extras/hasp/licenseassist
```

Запустите скрипт.

```
./LicenseAssist fingerprint > fingerprint_30147.c2v
```

Отпечаток системы сохраняется в файл «fingerprint_30147.c2v».

Отправьте файл в VisionLabs. Ваш лицензионный ключ будет создан с использованием данного отпечатка.

При необходимости можно сохранить отпечаток системы из пользовательского интерфейса по адресу <host_address>:1947, нажав кнопку «Fingerprint» на вкладке «Sentinel Keys».

2.5 Добавление файла с лицензией вручную с помощью пользовательского интерфейса

- Перейдите: <host_address>:1947 (если доступ запрещен, проверьте настройки Firewall/SELinux (данная процедура не описана в этом документе));
- Выберите **Update/Attach** в левой панели;
- Нажмите «Select File...» и выберите файл(ы) лицензии в появившемся окне;
- Нажмите «Apply File».




Рис. 1: Добавление файла с лицензией

2.6 Удаление старой утилиты HASP

Примечание. Удаляйте утилиту HASP, только если необходимо установить более новую версию. В противном случае пропустите этот шаг.

Остановите и отключите утилиту.

```
systemctl stop aksusbd
```

```
systemctl disable aksusbd
```

```
systemctl daemon-reload
```

```
yum -y remove aksusbd haspd
```

2.6.1 Указание адреса сервера в настройках Licenses

Для активации лицензии нужно указать адрес сервера в настройках сервиса Licenses.

Это можно сделать с помощью следующих способов:

- **Руководство по установке:** в файле «platform_setting.json» перед началом установки LUNA PLATFORM или в настройках Configurator перед запуском контейнера Licenses
- **Руководство по обновлению:** в настройках Configurator перед запуском контейнера Licenses
- **Руководство по запуску через Docker Compose:** в файле «platform_setting.json» перед началом запуском скрипта

3 Активация лицензии с помощью Guardant-ключа

Примечание. Данный раздел описывает лицензии только с помощью Guardant-ключа. Перейдите к разделу [«Активация лицензии с помощью HASP-ключа»](#) для ознакомления с соответствующей инструкцией.

Для активации с помощью Guardant-ключа доступно два варианта - с доступом к сети Интернет на сервере, где планируется активировать лицензию, и без доступа к сети Интернет. Второй способ предполагает использование вспомогательного сервера с доступом к сети Интернет.

Выберите необходимый способ и перейдите по соответствующей ссылке ниже:

- [Активация лицензии с доступом к сети Интернет](#)
- [Активация лицензии без доступа к сети Интернет](#)

3.1 Есть доступ к сети Интернет

Следует выполнять данные действия, при условии наличия подключения к сети Интернет на сервере, где требуется активация лицензии.

3.1.1 Последовательность действий с доступом к сети интернет

Последовательность действий для настройки лицензии:

1. Запросите лицензионный ключ у представителя VisionLabs.
2. Установите и запустите Guardant Control Center.
3. Активируйте лицензию.
4. Перейдите в пользовательский интерфейс Guardant и сохраните идентификатор лицензии.
5. Укажите адрес вашего сервера и идентификатор лицензии. Это можно сделать с помощью следующих способов:
 - **Руководство по установке:** в файле «platform_setting.json» перед началом установки LUNA PLATFORM или в настройках Configurator перед запуском контейнера Licenses
 - **Руководство по обновлению:** в настройках Configurator перед запуском контейнера Licenses
 - **Руководство по запуску через Docker Compose:** в файле «platform_setting.json» перед началом запуском скрипта

Соответствующие документы содержат напоминания о вышеописанных действиях.

Вкладка «Ключи» пользовательского интерфейса (<server_host_address>:3189) отображает активированные ключи.

3.1.2 Запуск Guardant Control Center

Для активации лицензии требуется запустить сервис управления ключами защиты Guardant Control Center.

Перейдите в директорию с установочными файлами для Guardant-ключа:

```
cd /var/lib/luna/current/extras/grd/linux
```

Распакуйте архив с файлами сервиса Guardant Control Center:

```
tar -xvf grdcontrol-3.21.tar.gz
```

Запустите сервис Guardant Control Center:

```
./grdcontrol-3.21/install.sh
```

3.1.3 Активация лицензии

Назначьте необходимые права для утилиты:

```
chmod +x license_wizard
```

Установите пакет, предназначенный для запуска интерфейсных приложений без физического вывода на экран:

```
yum -y install xorg-x11-server-Xvfb
```

Выполните команду активации лицензии, заменив «your_license_key», на ключ, полученный у представителя VisionLabs.

```
xvfb-run ./license_wizard --console --activate "your_license_key" --host "https://ga.visionlabs.ai:9999/"
```

В логах должен отобразиться статус активации лицензии.

3.1.4 Сохранение идентификатора лицензии

Перейдите в пользовательский интерфейс Guardant http://<your_host_address>:3189/. На вкладке «Ключи» должен появиться новый ключ. Сохраните этот идентификатор, он потребуется для заполнения настройки Licenses.




Рис. 2: Идентификатор лицензии

3.1.5 Указание адреса сервера и ключа в настройках Licenses

Для активации лицензии нужно указать адрес сервера и ключ в настройках сервиса Licenses.

Это можно сделать с помощью следующих способов:

- **Руководство по установке:** в файле «platform_setting.json» перед началом установки LUNA PLATFORM или в настройках Configurator перед запуском контейнера Licenses
- **Руководство по обновлению:** в настройках Configurator перед запуском контейнера Licenses
- **Руководство по запуску через Docker Compose:** в файле «platform_setting.json» перед началом запуском скрипта

3.2 Нет доступа к сети Интернет

Следует выполнять данные действия, при условии отсутствия подключения к сети Интернет на сервере, где требуется активация лицензии. В таком случае предполагается использовать вспомогательный сервер с доступом к сети Интернет.

3.2.1 Последовательность действий без доступа к сети Интернет

Последовательность действий для настройки лицензии:

1. Запросите лицензионный ключ у представителя VisionLabs.
2. Установите и запустите Guardant Control Center (основной сервер).
3. Сгенерируйте файл-запроса (основной сервер).
4. Установите и запустите Guardant Control Center (вспомогательный сервер).
5. Сгенерируйте файл-лицензии (вспомогательный сервер).
6. Активируйте лицензию (основной сервер).
7. Перейдите в пользовательский интерфейс Guardant и сохраните идентификатор лицензии (вспомогательный сервер).
8. Укажите адрес вашего сервера и идентификатор лицензии. Это можно сделать с помощью следующих способов:
 - **Руководство по установке:** в файле «platform_setting.json» перед началом установки LUNA PLATFORM или в настройках Configurator перед запуском контейнера Licenses
 - **Руководство по обновлению:** в настройках Configurator перед запуском контейнера Licenses
 - **Руководство по запуску через Docker Compose:** в файле «platform_setting.json» перед началом запуском скрипта

Соответствующие документы содержат напоминания о вышеописанных действиях.

Вкладка «Ключи» пользовательского интерфейса (<server_host_address>:3189) отображает активированные ключи.

3.2.2 Запуск Guardant Control Center (основной сервер)

Для активации лицензии требуется запустить сервис управления ключами защиты Guardant Control Center.

Перейдите в директорию с установочными файлами для Guardant-ключа:

```
cd /var/lib/luna/current/extras/grd/linux
```

Распакуйте архив с файлами сервиса Guardant Control Center:

```
tar -xvf grdcontrol-3.21.tar.gz
```

Запустите сервис Guardant Control Center:

```
./grdcontrol-3.21/install.sh
```

3.2.3 Генерация файла-запроса (основной сервер)

Назначьте необходимые права для утилиты:

```
chmod +x license_wizard
```

Установите пакет, предназначенный для запуска интерфейсных приложений без физического вывода на экран.

Для CentOS 7:

```
yum install xorg-x11-server-Xvfb-1.20.4-10.el7.x86_64.rpm
```

Для CentOS 8:

```
dnf install xorg-x11-server-Xvfb-1.20.11-2.el8.x86_64.rpm
```

Проверить версию CentOS можно с помощью команды `cat /etc/centos-release`.

Если используется другая операционная система, то необходимо самостоятельно скачать пакет «xorg-x11-server-Xvfb» со вспомогательного сервера и перенести его на основной сервер.

Выполните команду для создания файла-запроса, указав путь, куда необходимо сохранить файл-запроса «vlabs.request»:

```
xvfb-run ./license_wizard --console --activate-request bin/vlabs.request
```

3.2.4 Генерация файла-лицензии (вспомогательный сервер)

Перенесите сгенерированный файл-запроса «vlabs.request» на вспомогательный сервер.

Для генерации файла-лицензии необходимо запустить утилиту «license_wizard». Утилита может быть запущена на Linux или Windows. Нижеописанные действия можно выполнить на обеих операционных системах. В зависимости от операционной системы, перейдите в директорию linux или windows по следующему пути комплекта поставки: luna_v.5.58.0/extras/grd/.

В зависимости от ОС, перейдите по ссылке ниже:

- [Генерация файла-лицензии на Linux](#)
- [Генерация файла-лицензии на Windows](#)

3.2.4.1 Linux

Для вспомогательного сервера также требуется запущенный Guardant Control Center.

Распакуйте архив с файлами сервиса Guardant Control Center:

```
tar -xvf grdcontrol-3.21.tar.gz
```

Запустите сервис Guardant Control Center:

```
./grdcontrol-3.21/install.sh
```

Назначьте необходимые права для утилиты «license_wizard»:

```
chmod +x license_wizard
```

Установите пакет, предназначенный для запуска интерфейсных приложений без физического вывода на экран:

```
yum -y install xorg-x11-server-Xvfb
```

Выполните команду активации лицензии:

```
xvfb-run ./license_wizard --console --activate-response your_license_key bin/vlabs.request bin/vlabs.license --host "https://ga.visionlabs.ai:9999/"
```

Здесь:

- your_license_key - ключ, полученный у представителя VisionLabs;
- bin/vlabs.request - путь, где расположен файл-запроса «vlabs.request»;
- bin/vlabs.license - путь, куда необходимо сохранить файл-лицензии «vlabs.license».

Перейдите к разделу [«Активация лицензии \(основной сервер\)»](#).

3.2.4.2 Windows

Выполните установку, запустив файл «grdcontrol-3.21.msi».

Запустите файл «license_wizard.exe».

Выполните следующие действия в появившемся окне:

- нажмите кнопку «Активация лицензии» в правом верхнем углу
- нажмите кнопку «Настройки» в левом нижнем углу и введите следующий адрес сервера VisionLabs: `https://ga.visionlabs.ai:9999/`
- нажмите кнопку «Назад»
- нажмите кнопку «На другом»
- нажмите кнопку «Продолжить»
- нажмите кнопку «Выбрать файл»
- выберите файл и укажите лицензионный ключ, полученный у представителя VisionLabs.




Рис. 3: Окно активации лицензии

- нажмите «Активировать новую лицензию». Появится кнопка сохранения лицензии. Сохра-

ните сгенерированный файл-лицензии «vlabs.license».

Перейдите к разделу «Активация лицензии (основной сервер)».

3.2.5 Активация лицензии (основной сервер)

Перенесите сгенерированный файл «vlabs.license» на основной сервер.

Выполните команду активации лицензии, указав путь, где расположен файл-лицензии «vlabs.license».

```
xvfb-run ./license_wizard --console --activate-offline bin/vlabs.license
```

3.2.6 Сохранение идентификатора лицензии (вспомогательный сервер)

Перейдите в пользовательский интерфейс Guardant http://<your_host_address>:3189/. На вкладке «Ключи» должен появиться новый ключ. Сохраните этот идентификатор, он потребуется для заполнения настройки Licenses.




Рис. 4: Идентификатор лицензии

3.2.7 Указание адреса сервера и ключа в настройках Licenses

Для активации лицензии нужно указать адрес сервера и ключ в настройках сервиса Licenses.

Это можно сделать с помощью следующих способов:

- **Руководство по установке:** в файле «platform_setting.json» перед началом установки LUNA PLATFORM или в настройках Configurator перед запуском контейнера Licenses

- **Руководство по обновлению:** в настройках Configurator перед запуском контейнера Licenses
- **Руководство по запуску через Docker Compose:** в файле «platform_setting.json» перед началом запуском скрипта

4 Обновление лицензионного ключа Guardant

Для обновления лицензии или для перехода с триальной лицензии на коммерческую необходимо запросить новый ключ у представителя VisionLabs и активировать в соответствии с инструкцией по активации.

Выберите необходимый способ и перейдите по соответствующей ссылке ниже:

- [Активация лицензии с доступом к сети Интернет](#)
- [Активация лицензии без доступа к сети Интернет](#)

Смена вендора {#vendor-change}

Для смены вендора с HASP на Guardant и наоборот необходимо выполнить следующие действия:

- выполнить действия по активации лицензии [с помощью HASP-ключа](#) или [с помощью Guardant-ключа](#)
- перейти в интерфейс сервиса Configurator `http://<configurator_server_ip>:5070/`
- ввести в поле «Setting name» значение «LICENSE_VENDOR» и нажать «Apply Filters»
- **смена вендора с HASP на Guardant**
 - задать «guardant» в поле «vendor»
 - задать IP-адрес сервера с вашим ключом Guardant в поле «server_address» в формате «127.0.0.1»
 - добавить поле «license_id» и задать в нем идентификатор лицензии в формате 0x<your_license_id>
- **смена вендора с Guardant на HASP**
 - задать «hasp» в поле «vendor»
 - удалить поле «license_id»
 - задать IP-адрес сервера с вашим ключом HASP в поле «server_address» в формате «127.0.0.1»
- нажать «Save»